1. Mail を起動します。



2. はじめて Mail を起動した場合には、[ようこそ Mail へ] 画面が表示されます。 下記の表を参照し、各項目を入力します。[続ける]をクリックします。



氏名	任意の名称を入力します。 ※ここで入力した名前は、メールを送信した際に[送信者名]と して相手に通知されます。
メールアドレス	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。



3. [特定のメールアドレスのメールサーバを検索中…]と表示されますので、 [キャンセル]をクリックします。



4. [続ける]をクリックします。

ようこそ Mail へ		
A CONTRACTOR	ようこれ うこそ Mail へ メールアカウントを はじめに、次の情報 氏名: メールアドレス: パスワード:	そ Mail へ 設定する手順をご案内します。 を入力してください: 任意の名称 xxx@xxx.jp
? (*	ャンセル	戻る 続ける

5. 下記の表を参照し、各項目を入力します。 [続ける]をクリックします。

ようこそ Mail へ		
受信用	用メールサーバ	
mm	アカウントの種類:	🚱 POP 🔹
2 11	説明:	(オプション)
3 13	受信用メールサーバ:	pop.xxx.jp
	ユーザ名:	user
CALO FR	パスワード:	
1 YOZ		
0		
CHERINO		
? (***)	ノセル	戻る 続ける

アカウントの種類	POPを選択します。
受信用メールサーバ	受信メールサーバを入力します。 例)pop.xxx.jp
ユーザ名	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

6. [メールサーバ"~.xxx.jp"への接続を確認中…]と表示されますので、 画面が変わるまで待ちます。

	ようこそ Mail へ	
ſ	受信用メールサーバ	
mm	アカウントの種類:	POP 🛟
21 1	説明:	(オプション)
3 -	受信用メールサーバ:	pop.xxx.jp
	ユーザ名:	user
O FR	パスワード:	•••••
CURERING	**** メールサーバ** xxx.xxx.jp *への)接続を確認中
?	キャンセル	(戻る)続ける

7. [パスワードを暗号化してサーバに送信できませんでした。]と 表示されますので、[続ける]をクリックします。

	ようこそ Mail へ
	パスワードを暗号化してサーバに送信できませんでした。 パスワードを暗号化しなくても続けられますが、パスワードを危険にさらす可能性があります。代わりに、アカウントを手動で設定することができます。 パスワードを暗号化せずに続けますか? 手動で設定 キャンセル 続ける
CURERUNO	パスワード: ••••••
•	キャンセル 戻る 続ける

参考	
[POP サーバ"~.xxx.jp"にログインできませんで 入力したユーザ名とパスワードが正しいことを確 情報が正しくないと、メッセージを受信できません	した。 認してから、"続ける"をクリックしてください。 」。]と表示されましたら、[続ける]をクリックします。
 Mail ファイル 編集 表示 Mail について 環境設定 Mail のフィードパックを送信 	メールボック ^発 ,
サービス	•
Mail を隠す ほかを隠す すべてを表示	光H 光H
Mail を終了	жQ

8. [送信用メールサーバ]は送信メールサーバを入力します。 [続ける]をクリックします。

	ようこそ Mail ⁄	\
送信/	用メールサーバ	
mm	説明:	(オプション)
5 MIL	送信用メールサーバ:	smtp.xxx.jp
5		✓ このサーバのみを使用
3 1	🗌 認証を使用	
OFR	ユーザ名:	
	パスワード:	
CLASS OF		
ERDING		
?	ンセル	戻る 続ける

9. [メールサーバ"~.xxx."への接続を確認中…]と表示されますので、 画面が変わるまで待ちます。

ようこそ Mail へ		
ſ	送信用メールサーバ	
min	説明:	(オプション)
ST III	送信用メールサーバ:	smtp.xxx.jp
2 2		☑ このサーバのみを使用
3	 認証を使用 	
O FR.	ユーザ名:	
	パスワード:	
	ミーメールサーバ* xxx.xxx.jp)"への接続を確認中
	ġ	
CUREDINALO		
CAUTAC		
?	キャンセル	(戻る) 続ける

[SSL(Secure Sockets Layer)を使用]はチェックしません。
 [続ける]をクリックします。

		ようこそ Mail へ		
~~~	送信メールの SSL	のセキュリティ (Secure Sockets	Layer)を使用	
CORE CORE	RUNG	認証: なし		
?	キャンセル	)	戻る	続ける

11. 設定確認画面が表示されます。

入力した内容に誤りがないか確認し、[アカウントをオンラインにする]を チェックします。

[作成]をクリックします。



12. プルダウンメニューの[Mail]-[環境設定]をクリックします。



## 13. [アカウント]をクリックし、 左側の[アカウント]から作成したアカウントを選択して、[アカウント情報]をクリックします。

e	アカウント
した の の の の の の の の の の の の の の の の の の	武家メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
アカウント (	アカウント情報     メールボックスの特性     詳細     アカウントの種類: POP
	説明: xxx@.xxx.jp
	メールアドレス: xxx@.xxx.jp
	氏名: 任意の名称
	受信用メールサーバ: pop.xxx.jp
	ユーザ名: user
	パスワード:
	送信用メールサーバ (SMTP) : smtp.xxx.jp
	✓ このサーバのみを使用
+ -	?

## 14. [SMTP サーバリストを編集…]をクリックします。

なし

✓ xxx.xxx.ne.jp

SMTP サーパリストを編集...

15. サーバを選択し、[アカウント情報]をクリックします。 [サーバ名]を入力します。

説明	サーバタ xxx.xxx.jp	使用しているアカウント xxx.xxx@xxx.xxx.jp
+ -	アカウント情報	詳細 ]
	説明: サーバ名: smtp.xxx.jp	
?)	(1	-ヤンセル) <b>OK</b>

16. [詳細]をクリックします。ユーザ名に「メールアドレス」、パスワードに「メールパ スワード」を入力します。[OK]をクリックします。

説明	<b>#</b> -	-八名	使用しているアカウント
	sm	tp.xxx.jp	xxx@.xxxjp
+ -			
	1		
		アカウント	情報 詳細
- 1	🔘 デフォルトポートを使用 (25, 465, 587)		
		<ul> <li>カスタムポー</li> </ul>	トを使用: 587
		SSL (Secure	Sockets Layer) を使用
	認証:	パスワード	÷
	ユーザ名:	user	
	パスワード:	•••••	
~			
?)			(++>tell OK